

جزم الفعل المضارع:

أدوات الجزم تُقسم على نوعين:

- ١- أدوات تجزم فعلاً واحداً.
 - ٢- أدوات تجزم فعلين.
- أولاً: الأدوات التي تجزم فعلاً واحداً:
- لا الناهية: وتفيد طلب ترك إحداث الفعل, أي نهى المخاطب عن إحداث عمل معين. (لا تشرك بالله) (لا تؤاخذنا).
 - لام الأمر: وتفيد طلب إحداث الفعل, (لينفق ذو سعة من سعته), و(ليقض علينا ربك), (فبذلك فلتفرحوا).
 - لم: وهي أداة نفي وجزم وقلب, تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمنه للماضي. (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته).
 - لمّا: وهي مثل لم, إلا أن النفي بها يستمر للمستقبل, (لما يذوقوا عذاب). (لما يدخل الإيمان في قلوبكم).

ثانياً: أدوات تجزم فعلين:

- وهي على نوعين:
- حروف: إن وإذما.
 - أسماء: مَنْ, ما, متى, أي, أين, أيّان, أنى, حيثما, مهما, كيفما.
- من: للعاقل.
- ما: لغير العاقل.
- متى, أيّان: للزمان.
- أين, حيثما, أنى: للمكان.
- كيفما: للحال.
- أي: بحسب ما تضاف إليه, فتأتي تارة للعاقل, وتارة لغير العاقل, وتارة للمكان, وتارة للزمان... إلخ.
- هذه الأدوات تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط, والثاني يسمى جواب الشرط.
- (إن تعودوا نعد), (وإن نشأ ننزل) عليهم من السماء آية فظلت).
- قال الشاعر:

حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحاً في غابر الأزمان

قال الشاعر:

متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

قال المتنبي:

مَنْ يَهْنُ يسهلُ الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام

علامات جزم الفعل المضارع:

- ١- السكون: إذا كان صحيح الآخر: من **يعمل** خيراً, يُجَزَّ به.
- ٢- حذف حرف العلة: إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر, أي كتاب تقرأ, **يغذِّ** فكرك. الفعل (يغذِّ) علامة جزمه حذف حرف العلة الياء, وأصله (يغذي).
- ٣- حذف النون: إذا كان من الأفعال الخمسة: كيفما **تكونوا**, يولِّ عليكم. الفعل (تكونوا) علامة جزمه حذف النون, وأصله (تكونون).